
# CLD-Übung 3: FGV-Timer

### **Ziel**

Entwickeln eines Timers in Form einer funktionalen globalen Variablen (FGV) mit Hilfe des VIs *Datum/Zeit in Sekunden ermitteln* oder der Funktion *Timer-Wert (ms)* basierend auf dem vorgegebenen Frontpanel (Abbildung 1).



**Abbildung 1**. Frontpanel der Anwendung

### Allgemeine Arbeitsweise

Die Timer-Anwendung muss von null bis zur **Zielzeit** hochzählen. Die verstrichenen Sekunden sollen dabei im Anzeigeelement **Verstrichene Zeit** angezeigt werden. Nach dem Ablauf der gewünschten Zeit soll die LED **Zeit ist verstrichen** aufleuchten (auf EIN wechseln). Der Timer soll in der Lage sein, die Zählung zu unterbrechen und wieder aufzunehmen.

## Terminologie der Anwendung

#### Verstrichene Zeit

Dieses Anzeigeelement soll fortlaufend die jeweils verstrichene Zeit in Sekunden und Millisekunden anzeigen.

#### **Timer-Modus**

Die in der FGV verwendete Enum. Die Enum hat vier Zustände.

- Timer starten: Startet den Timer unter Zuhilfenahme von Zielzeit (s).
- Zeit lesen: Berechnet die aktuelle Verstrichene Zeit (s, ms) und den Status von Zeit ist verstrichen.
- **Anhalten:** Pausiert die Zeitmessung.
- **Fortsetzen:** Nimmt die Zeitmessung wieder auf.

#### **Zielzeit**

Gibt den Timer-Wert (die gewünschte Zeit) in Sekunden an.

### Zeit ist verstrichen

Soll beim Erreichen des Timer-Werts auf EIN wechseln. Solange die Zeit noch nicht verstrichen ist, soll die Anzeige auf AUS verbleiben.

© 2013 National Instruments Seite 1 von 3

### **Initialisierung**

Das Test-VI soll entsprechend Abbildung 1 mit den folgenden Einstellungen der Frontpanel-Bedien- und -Anzeigeelemente starten:

• **Timer-Modus:** Soll auf "Timer starten" eingestellt werden

• **Zielzeit:** 4 Sekunden

Zeit ist verstrichen: AUSVerstrichene Zeit: Null

## **Arbeitsweise**

### Timer starten

Beim Starten des VIs soll die Zeitmessung mittels der Zielzeit (s) initialisiert werden.

### Zeit lesen

In diesem Modus sollen die verstrichene Zeit in Sekunden und Millisekunden sowie der Status von **Zeit ist verstrichen** ausgegeben werden.

### Anhalten

In diesem Modus soll bei der aktuell verstrichenen Zeit pausiert werden, wobei der aktuelle Status der LED **Zeit ist verstrichen** beizubehalten ist. Die verstrichene Zeit darf sich also zu diesem Zeitpunkt nicht ändern.

### Fortsetzen

In diesem Zustand soll die Zeitmessung von der bisher abgelaufenen Zeit an fortgesetzt werden.

## **Fragen**

Wie kann das durch Überlaufen des Bit-Timers entstehende Problem gelöst werden?

Lässt sich mit Verstrichene Zeit die laufende Gesamtzeit ermitteln?

Sind Tag und Jahr bei der Verwendung eines Zeitstempels von Bedeutung?

© 2013 National Instruments Seite 2 von 3

# Zusatzaufgabe

Entwickeln eines Timers mit dem VI *Datum/Zeit in Sekunden ermitteln* oder der Funktion *Timer-Wert (ms)*, für den kein Funktionsumfang für das Pausieren erforderlich ist

Es werden zwei Zustände benötigt: "Verstrichen" und "Zurücksetzen". Die Zielzeit (**Warten**) wird in der Startphase festgelegt, aber nicht als separater Zustand.



Abbildung 2. Frontpanel des FGV-Timers ohne Pausierfunktion

© 2013 National Instruments Seite 3 von 3