# <u>CLD-Übung 2: Funktionale globale Variable (FGV) für das Express-VI</u> "Verstrichene Zeit"

## Ziel

Entwickeln eines Timers in Form einer einfachen funktionalen globalen Variablen (FGV) basierend auf dem Express-VI und dem vorgegebenen Frontpanel (vgl. Abbildung 1). Die bereitgestellte Enum hat drei Zustände: "Zurücksetzen", "Autom. Zurücksetzen festlegen" und "Status abfragen".

Die FGV ist keine eigenständige Anwendung. Zum Testen eines FGV-Lösungs-VIs ist daher ein aufrufendes SubVI zu verwenden.



**Abbildung 1**. Frontpanel der Anwendung

## **Allgemeine Arbeitsweise**

Das aufrufende VI muss kontinuierlich in einer Schleife ausgeführt werden und den FGV-Timer aufrufen. Der FGV-Timer muss von null bis zur **Zielzeit** (s) hochzählen. Die verstrichenen Sekunden sollen dabei im Anzeigeelement **Verstrichene Zeit** (s) angezeigt werden. Nach dem Ablauf der gewünschten Zeit soll die LED **Zeit ist verstrichen** aufleuchten (auf EIN wechseln). Die Modi "Zurücksetzen" und "Autom. zurücksetzen" dienen zur Steuerung des Timers.

# Terminologie der Anwendung

### **FGV-Timer**

Das FGV-VI enthält das Express-VI "Verstrichene Zeit" und das bereitgestellte Bedienelement **Timer-Modus**.

#### **Timer-Modus**

Die in der FGV verwendete Enum. Die Enum hat drei Zustände.

- **Zurücksetzen:** Setzt das Express-VI auf den Anfangswert zurück.
- **Autom. Zurücksetzen festlegen:** Ändert den Wert des Schieberegisters für das automatische Zurücksetzen.
- Status abfragen: Fragt die Ausgänge des Express-VIs ab.

#### **Aufrufendes VI**

Der FGV-Timer ist ein SubVI dieses VIs und befindet sich in einer Schleife.

© 2013 National Instruments Seite 1 von 4

## **Zielzeit**

Gibt den Timer-Wert (die gewünschte Zeit) in Sekunden an.

#### Autom. zurücksetzen

Der Standardwert der Schaltfläche **Autom. zurücksetzen** lautet EIN. Wenn die Schaltfläche **Autom. zurücksetzen** im EIN-Zustand ist, soll der Timer nach Ablauf von **Verstrichene Zeit** (s) sofort wieder mit dem Hochzählen beginnen.

Wenn sich die Schaltfläche **Autom. zurücksetzen** in AUS-Stellung befindet, soll der Timer mit dem Messen der verstrichenen Zeit fortfahren und die LED **Zeit ist verstrichen** in EIN-Stellung verbleiben.

### Verstrichene Zeit

Dieses Anzeigeelement soll fortlaufend die jeweils verstrichene Zeit in Sekunden anzeigen.

#### Zeit ist verstrichen

Soll beim Erreichen des Timer-Werts auf EIN wechseln. Solange die Zeit noch nicht verstrichen ist, soll die Anzeige auf AUS verbleiben.

## **Initialisierung**

Das aufrufende VI soll entsprechend Abbildung 1 mit den folgenden Einstellungen der Frontpanel-Bedien- und -Anzeigeelemente starten:

• **Zielzeit:** 4 Sekunden

Autom. zurücksetzen: EINZeit ist verstrichen: AUS

• Timer-Modus: Reset

# **Arbeitsweise**

# VI-Ausführung

Das aufrufende VI startet im Modus "Zurücksetzen".

# Einstellen des Timer-Modus auf "Zurücksetzen"

Wenn der Timer-Modus "Zurücksetzen" lautet, soll der FGV-Timer Folgendes unternehmen:

- Die Zielzeit des aufrufenden VIs soll im FGV-Timer gespeichert werden.
- Der Timer soll zurückgesetzt werden.
- "Autom. zurücksetzen" soll auf FALSE eingestellt werden.

# Einstellen des Timer-Modus auf "Status abfragen"

Wenn der **Timer-Modus** des aufrufenden VIs auf "Status abfragen" eingestellt wird, soll das aufrufende VI fortlaufend den Status des FGV-Timers abfragen. Wenn das aufrufende VI den Status abfragt, sollen folgende Handlungen ausgeführt werden.

Bei Erreichen der Zielzeit (s) soll die LED Zeit ist verstrichen leuchten.

Wenn sich **Autom. Zurücksetzen** in EIN-Stellung befindet:

- wechselt die LED Zeit ist verstrichen auf EIN
- beginnt der Timer erneut mit dem Hochzählen
- wechselt die LED **Zeit ist verstrichen** auf AUS

Wenn sich Autom. Zurücksetzen in AUS-Stellung befindet:

- wechselt die LED **Zeit ist verstrichen** auf EIN
- fährt der Timer mit der Aufwärtszählung fort

## Einstellen des Timer-Modus auf "Autom. Zurücksetzen festlegen"

Wenn sich das aufrufende VI im Modus "Autom. Zurücksetzen festlegen" befindet, soll es den Wert "Autom. zurücksetzen" an den FGV-Timer übergeben. Das aufrufende VI soll den Status des FGV-Timers abfragen.

Wenn sich der Wert des Schieberegisters **Autom. Zurücksetzen** ändert, soll der FGV-Timer sofort darauf reagieren.

- Wenn sich **Zeit ist verstrichen** im AUS-Zustand befindet, soll die Anwendung unabhängig von der Stellung von **Autom. zurücksetzen** ihre Ausführung fortsetzen.
- Wenn sich **Autom. zurücksetzen** und **Zeit ist abgelaufen** im EIN-Zustand befinden, soll der Timer erneut mit der Zeitmessung beginnen.
- Wenn Autom. zurücksetzen auf AUS geschaltet wird, während Zeit ist abgelaufen im EIN-Zustand ist, soll der Timer weiter hochzählen und die LED Zeit ist abgelaufen weiter leuchten.

## **Fragen**

Wie wirkt sich die Ablaufinvarianz des Express-VIs auf das Testen der FGV aus?

Wie wird durch Verwendung einer FGV das Timing einer Anwendung vereinfacht?

# Zusatzaufgabe

Entwickeln einer einfachen Anwendung zum Pausieren der Zeitmessung mit Hilfe des Express-VIs "Verstrichene Zeit" und des vorgegebenen Frontpanels (Abbildung 2).



Abbildung 2. Frontpanel der Anwendung mit Pausierfunktion

# **Allgemeine Arbeitsweise**

Die Anwendung soll genauso funktionieren wie die CLD-Übung 1 – nur mit dem Unterschied, dass der Timer beim Anklicken der **Pause**-Schaltfläche stehen bleibt und dass die bis dahin erreichte Zeit angezeigt werden soll. Beim Ausschalten der **Pause**-Schaltfläche soll der Timer mit dem Hochzählen des Werts fortfahren.

## **Fragen**

Welche Art von Speicher wird für das Einfügen einer Pause benötigt?

Gibt es zum Speichern der Daten für das Pausieren mehrere Möglichkeiten?